

instalación manual.

En caso de no poder solucionar los errores marcados por el instalador, seguir estos pasos:

1. Eliminar archivo "INSTALL_PDV_COOKIE"
2. Eliminar carpeta "instalar"
3. Ejecutar el script de la base de datos, ejemplo: **phpmyadmin**.
4. Abrir **config.php** se encuentra en **application/config**
5. En **config.php** buscar la línea de código:

```
$config['base_url'] = '';
```

y dentro de las comillas simples agregar el directorio de script, ejemplo; localhost/cookie/.

6. Abrir **database.php** ubicado en **application/config**
7. En **database.php** buscar las líneas de código:

```
$db['default']['username'] = "root";
```

```
$db['default']['password'] = '';
```

```
$db['default']['database'] = '';
```

y dentro de las comillas simples agregar tu configuración.

8. Abrir el navegador e ingresar la dirección, ejemplo: localhost/cookie/.